



Установите программу **Windows Messenger** на Вашем компьютере и после этого запустите [регистрационный файл \(branding.reg\)](#), активизирующий расширения Windows Messenger в Вашей операционной системе.


1. Запустите программу **Windows Messenger**. После запуска программы у Вас должно появиться окно следующего содержания:



2. Выберите в меню программы **Сервис\Параметры\Учетные записи** и поставьте галочку в разделе меню *Учетная запись службы мгновенных сообщений SIP* и нажмите кнопку **Прочие** как это показано на рисунке:




3. В открывшемся меню расширенных настроек SIP, выберите *Настройка вручную*, *Подключение по протоколу TCP* и нажмите кнопку **OK** как это показано на рисунке:




После этого еще раз нажмите **OK** и программа вернется к своему исходному состоянию.


4. Щелкните по ссылке для входа в учетную запись программы **Windows Messenger**




5. Выберите *Службу мгновенных сообщений (SIP)* и нажмите **ОК**



6. Введите учетное имя для службы мгновенных сообщений (SIP) в формате **74232302XXX@85.95.128.5**, где **74232302XXX** – номер Вашего телефона (302XXX) в полном формате, а **85.95.128.5** – адрес SIP шлюза телефонного сервиса, и нажмите кнопку **ОК**




7. После этого из **договора на услуги связи** введите в поле *Имя пользователя* - **Ваш логин**, а в поле *Пароль* – **Ваш пароль**, который был присвоен Вам вместе с номером 74232302XXX (302XXX). Выберите *Сохранить пароль* и нажмите кнопку **ОК**




8. После того как Ваша учетная запись регистрируется на сервере и состояние станет – **«В сети»**, как это показано на рисунке, Вы можете совершать и принимать звонки.

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ И ПРИНЯТИЕ ЗВОНКОВ ВЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТСЯ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



9. Для совершения звонка в меню *Действие* программы **Windows Messenger** выберите пункт *Позвонить*. У Вас появится новое окно с номеронабирателем как на рисунке ниже, в которое Вы сможете ввести номер и нажать кнопку *Набор* (кнопка с зеленой трубкой) для совершения звонка. Также для наилучшего качества переговоров перед началом работы рекомендуется произвести настройку Ваших наушников и микрофона в меню *Сервис/Мастер настройки звука*



10. Пользование программным телефоном

1. Для звонка в г. Владивосток просто наберите обычный Владивостокский номер (6 цифр для телефона с городским номером или федеральный номер абонента) и нажмите кнопку **НАБОР** (зеленая трубка); Набор номера производится с клавиатуры или при помощи нажатия мышью цифровых клавиш программного телефона
2. Для звонка из города Владивостока на Ваш телефон достаточно просто набрать шестизначный номер Вашего телефона в виде 302XXX, где XXX последние три цифры Вашего номера; Если вам звонят на этот телефон не из Владивостока, то вызывающему абоненту следует набирать номер с кодом города Владивостока 4232 302XXX
3. Для звонка по Приморскому краю, наберите с Вашего телефона 8 423XX + номер вызываемого абонента в Приморье.
4. Для звонка по России наберите 8 + код города + номер абонента
5. Для звонка за пределы России наберите 8+10+ код страны+код города + номер абонента
6. Узнать состояние своего счета можно, набрав с телефона сервисный номер «100»

Нужно так же обратить внимание, что все данные параметры предназначены для программы, работающей на машине с реальным IP адресом!!!

Реальными называются IP-адреса которые свободно маршрутизируются в Интернете. К нереальным адресам относятся адреса, выделенные для локальных сетей. Это диапазоны: 192.168.xx.xx, 10.xx.xx.xx и 172.16.xx.xx - 172.32.xx.xx. Такие адреса не маршрутизируются в Интернете. Если ваш компьютер имеет адрес из этого диапазона, значит у вас нереальный IP-адрес. NAT - это технология трансляции вызовов от пользователей локальной сети через один реальный адрес. Корректная работа программы за NATом зависит от построения подключения и в большинстве случаев требует индивидуального подхода.